


## 邮件系统用作反垃圾、反病毒邮件网关设置指南

金笛系统本身具有强大的反垃圾反病毒能力，用户可通过把系统设置为网关运行模式，给原有邮件系统使用金笛这种功能。



安装设置步骤如下：

- 一. 在网关服务器上安装一套完整的金笛 邮件服务器。
- 二. 把原来的域名的 MX 记录指向这台服务器的地址。
- 三. 设置中继网关

进入管理界面，进入系统设置—》SMTP 服务 设置项。然后点击”中继网关列表”，进入中继网关设置

SMTP(中继)网关 中继网关列表

点击增加

中继判断条件类型	满足条件
所有外发邮件	

不使用中继网关条件列表

不使用中继判断条件类型	满足条件

增加一个中继地址

编辑中继网关

中继判断条件类型: 所有外发邮件

满足条件:  (IP可有)

网关地址: 192.168.0.1 (网关地址)

保存 取消

图中 中继判断条件类型选择“所有外发邮件”，网关地址填写原邮件服务器 IP。

四. 设置服务器的允许中继地址

进入系统设置—》SMTP 服务 设置项。然后点击“允许中继地址列表”，进入允许中继地址

设置。

允许中继地址 允许中继地址列表

点击增加



增加一个运行中继地址



其中中继判断条件类型选择 收件域，满足条件填写原邮件服务器域名。

## 五. 设置反垃圾引擎运行模式

进入反垃圾\反病毒—》反垃圾引擎设置。修改反垃圾引擎运行模式如下



## 六. 设置反病毒引擎运行模式

进入反垃圾\反病毒—》ClamAV 反病毒引擎设置。修改反病毒引擎运行模式如下



七. 根据《垃圾邮件解决办法》，设置相应的规则。

完成以上设置后，金笛 服务器即可成为一个完整的反垃圾，反病毒邮件网关。

使用 Tips:

1. 可把 SMTP 服务里的 DNS 服务器修改成当地的 DNS 服务器，提高运行速度。
2. 把“启用智能反垃圾 IP 功能”，通过设置 一分钟内同一 IP 允许访问次数、同一 IP 最大同时访问数，可自动识别和控制高频率发送邮件的 IP。

北京春笛网络信息技术服务有限公司

地址:北京海淀区知春路 23 号 863 软件园量子银座 903 邮编:100083

服务热线:010-82355864,82358387,82356956,82356576,82356577,82356575

公司网站:<http://www.chundi.com> 邮件业务:<http://www.mailer.com.cn>